


Överdel av bomullstyg



Äg. Maja Samuels
son.
Fridlevstad trol.
omkr. 1830

1/2 cm bred kontramsa runt
halsen rakskuren.



Ärm veckad till
38 cm
Bålen sydd på ärmen
med små efterstygn


Veck 15 på vänster ärm 16 på höger
lem djupa lem mellan varje lagda
efter varandra bakåt



Ärmlinning fastsydd vid
ärmen med stripade rynkor
på ärmen

Kålen i kanten sys med
langettsöm i nederkanten
som sedan fortsätter med små
täta koststygn

Obs! höger ärmlinning. Broderad på enkelt tyg



Ihopkostad
Trädknappar

Arbetsbeskrivning på överdel enl. ägaren kommer den från Fridlevstad, och skall ha tillhört en bruddräkt från omkr. 1820.

I de fall den avviker från andra överdelar kommer jag att göra en anmärkning härom.

Tyget är ganska fint bomullstyg c:a 30 tr/ cm. Bålen är klippt i två lika delar och hopsydd bak med 2mm bred fällsöm, där de långa stygnen av efterstygnraden ligger synliga. Runy hela plagget en smal fäll c:a 2 mm, utom i halsen där en ribba, rakklippt, 34 cm lång och 1 cm bred är fastsydd och viken runt halsringningen.

Ärmspjällen är i båda ärmarna fastsydda lika (anm: det blir alltså ingen höger och vänsterärm). Man håller ärmen framför sig med det som ska bli avigsida upp och lägger ärmspjället bakom i övre vänstra kanten en halv sömsmån utanför ärmen. Nu syr man en efterstygnrad från ärmsidan igenom ärm och spjäll och slutar c:a 1 cm från spjällets nederkant. Fäll spjället över ärmen och sy fällstygnet lika långt. Vik ärmen med avigsidan utåt och spjällsidan uppåt och låt en halv sömsmån vara utanför av underärmen. Sy fällsöm längs hela ärmen. Anm. på detta sättet får man inte den fina sidan av efterstygnssömmarna synliga, men det är det lättaste sättet att sy ett ärmspjäll, och har använts på denna överdelen.

På ärmen lägges 15 - 16 en cm. djupa veck med en cm mellanrum efter varandra bakåt. Bålen lägges på ärmen ^{vikes} med c:a $\frac{1}{2}$ cm sömsmån och sys fast ovanpå 1 mm från kanten med 1 mm långa efterstygn t.o.m. ärmspjället, på baksidan kastas sömsmånerna ihop. Sidorna som endast är 5 cm långa kastas samman. Trol. är det stadkant här. Ärmarna rynkas ihop med c:a 2 mm djupa stripade rynkor och ärmlinningarna sys fast ovanpå med ett stygn mellan varje rynka samt på liknande sätt på baksidan, kortändarna kastas ihop. Anm: (Denna överdel är knäppt med två trådknappar på varje ärm och knapphålen sitter på framsidan så också spetsen på ena kortsidan, spets också på långsidan. Det vanliga är två knapphål i överkanten av ärmlinningen som knäpps med manschettknappar.

Endast ärmlinningarna är broderade, på axeln finns alltså inget broderi, men detta har även varit fallet med en annan överdel från Fridlevstad.

Broderiet även hålen på enkel linning. Vanligen brukar en efterstygnrad förekomma på ärmlinningen $\frac{1}{2}$ cm från fastsättningen, men den fanns inte här.

Maskinspets i kanten.

HUr många veck som ska läggas på en överdel beror väl på ärmens bredd. Den brukar vanligen ligga på 70 - 80 cm. Vecken kan antingen ligga åt båda hållen med ett flatveck högst upp eller alla gå bakåt.)