



"Överdel
 av vit sockerduksväv BIM 5059
 /4




Axelbroderi

Tyget inte bortklippt bakom tyllen



Ärmlinning



SÖMNADSBESKRIVNINGMaterial:

2,5 m tunn bomullsväv, 80-90 cm bredd. Typ: Madopolam
 C:a 50-60 cm spets. Typ: Knypplad spets.
 DMC märkgarn nr 25 till broderier
 Knyppelgarn nr 80/2 till sömnad
 Bomullstyll

Krymp tyget och spetsen innan tillklippning.

Anpassa följande delar till personliga mått:

Ärmlängden, blusa c:a 5 cm

Ärmlinningens vidd.

Bälens bredd bör inte ökas eller minskas. Bredden motsvarade vävbredden, som vävdes 1 aln bred (c:a 60 cm).

Klipp delarna med 1 cm sömsmån.

Klipp sedan av sömsmånarna till lämplig bredd under arbetets gång.

Broderi:

Rita axelbroderiet på bålen längs höger och vänster sida, så att broderiets mitt stämmer med mittpunkten på axeln. Broderiet ritas 2cm från kanten. På det färdiga plagget är broderiet 1cm från kanten.

Rita ärmlinningens broderi mitt på ena halvan av ärmlinningen. Vik ärmlinningen dubbel och brodera i dubbelt tyg.


Broderas med engelskt broderi och tyllinfällningar. Märk i detta fall, är tyget ej bortklippt under tyllen.

Veck upptill på ärmen:

Tag ut mitten på ärmens bredd. Gör en markering.

Lägg 12 veck åt vardera håll från mitten, med ett flatveck på mitten. 6mm djupa med 1cm mellan varje veck.

Träckla över vecken.

Ärmspjällets isättning, ärmsömnen:

Sy fast ärmspjället vid ärmens ena sida, räta mot räta. Börja vid ärmens övre kant, och sluta 1cm från dess nedre kant.

Sy fast ärmspjället vid ärmens andra sida. Börja i övre kanten och sluta i samma punkt som den förra sömmen.

Fortsätt att sy ihop hela ärmsömnen, men lämna öppet för sprundet nedtill, c:a 8cm från redkanten.

Fäll den första ärmspjällsömnen mot ärmen. Den andra mot ärmspjället. Fortsätt att fälla sömmen åt samma håll i hela ärm-sömnen.

K. Överdel

Bl.M. Inv.nr.5050/4
BLEKINGE

Alla fällsömmar i plagget har 2-3mm breda fällar med invikta kanter c:a 4-5 fällstygn/cm. Den första sömmen i fällsömmen är sydd med små efterstygn.

Sy den andra ärmen spegelvänd.

ÄrmsprundÄrmlinning

Fälla ärmsprundet med 2-3mm bred fäll och invikt sömsmån, mot avigsidan. 4-5 fällstygn/cm.

Försök att få övergången från ärmsömmens fällsöm, vid ärmsprundets början, så smidigt som möjligt.

Gör stripade rynkor nedtill på ärmen.

Sy 3 rader förstygn. Den första 1cm från kanten, och de två andra 0,5cm på var sida om den första. Förstygnen skall ligga mitt för varandra i raderna. Sy stygnen 2mm långa (både på rätsidan och avigsidan.)

— — — — —
— — — — —

Drag ihop rynkorna tätt, och fördela dem jämnt till ärmlinningens vidd. Lämna 0,5cm sömsmån i var sida på ärmlinningen, för invikning av kortsidorna.

Vik in sömsmån, 0,5 cm bred, på ärmlinningens ena långsida, rätsidan av broderiet. Se till att ärmlinningen blir 5cm bred färdig. Lägg ärmlinningen mot rätsidan på ärmen, så att den första förstygnsraden från kanten döljes.

Vik också in sömsmånerna på kortsidorna.

Sy fast ärmlinningen med ett fällstygn i varje rynka, så att det bildas små veck.

Vik in sömsmånerna på ärmlinningens andra långsida. Sy fast den mot ärmens avigsida, på samma sätt som på rätsidan.

Sy ihop ärmlinningens kortsidor med täta kaststygn.

Sy knapphål vid var kortsida, 1cm från kanten, och c:a 0,5cm från ärmlinningens ovankant. Sy med knapphålsstygn runt om.

Sy en efterstygnsrad, 0,5cm från ärmlinningens ovankant, c:a 2mm långa stygn. Raden börjar och slutar vid knapphålen.


Bålen.Söm mitt bak.

På originalplagget är bålen tillklippt så att stadkanterna bildar framkanter och sömmen mitt bak.

Lägg stadkanterna mot varandra och sy med täta kaststygn, till mitt på stycket. Låt det vara öppet mitt fram, vilket bildar framkanterna.

Halskål.

Klipp ett halshål, enligt bild.



Klipp en formremsa till halshålet, 1,5cm bred, och lägg den kant i kant med det klippta halshålet, räta mot räta.
Sy fast den med efterstygn, 2-3mm sömsmån.

Vik den mot avigsidan, och fälla fast den med invikt sömsmån.
Fälla fast den intill framkanterna.

Ärmens fastsättning
vid bålen.

Sy fast ärmarna så att fällsömmarna är fällda bakåt.

Märk ut mitten på bålen. Lägg ärmens mittpunkt (flatvecket) så att mittpunkterna passar mot varandra, räta mot räta.

Börja nere vid ärmspjällets hörn, och sy med efterstygn runt hela ärmen, med 1cm sömsmån, och sluta i samma punkt som sömmen började.

Vik sömsmånerna mot bålen och sy en efterstygnrad på rätsidan, 1-2mm från ärmsömmen på bålen.

Sidsöm.

Sy ihop sidsömmarna med fällsöm som på ärmarna. Fäll sömmarna mot bakstycket.

Fäll nedtill.

Fälla överdelen nedtill med 2-3mm bred fäll, c:a 5 fällstygn/cm.

Spets.

Sy fast spets utmed nedkanten och ena kortsidan av ärmlinningen.
Sy med kaststygn.

På originalet saknas spets på ärmlinningarna. Nedkanterna är uppvikta 1cm, och sydda med smygstygn.