

Vitbroderier till Blekingedräkten.

Klumpsöm är en söm som sys rakt över mönsterformerna sedan dessa först fyllits med för-, stjälk- eller kedjestygn.



Smal klumpsöm sys i linjer och stjälkar. Sy först förststygn fram och åter i mönsterlinjen och sedan tät klumpsöm rakt över dessa. Tag endast 2 - 3 av tygets trådar på nålen och drag åt stygnen ganska hårt. Sy så tätt att sömmen ligger som en snodd.




Små hål. Sy förststygn runt hålet. Stick sedan upp detta med en grov nål. Sy därefter tät klumpsöm och drag åt stygnen hårt. Stick med grov nål eller pryl under tiden och efteråt för att hålet skall bli runt. ☉ ☼

Stora hål. Sy 2 rader förststygn runt hålet. Klipp med uddvass sax från mitten och ut till hålets kant så att 4 eller 8 flikar bildas. För med nålen flikarna in mot avigsidan. Sy klumpsöm omkring hålet. Klipp ev. bort rester av flikarna utanför klumpsömmen.



Singel. Sy först ett hål med klumpsöm, se ovan (stora hål). Sedan sys snodda langettstygn glest runt hålet. Sno langettstygnets tråd om nålen, drag inte åt så hårt. Till sist syr man runt langetten genom att sticka ner 1 stygn i varje langettståge. Drag sedan åt så att langetten spännes ut i hålet. Nålen trädes tillbaka i den första langettstågen. I större hål förekommer det ibland att man syr ytterligare 1 - 2 rader med snodd langett.



Tyllinfällning. Lägg tyllen ovanpå mönsterformen på rätsidan och sy förststygn genom tyll och tyg i konturen. Man kan ev. ha tyllen dubbel, för att få broderiet mer hållbart. Då bildas dessutom vackra mönster. Sy sedan smal klumpsöm över förststygnen. Klipp bort tyllen utanför klumpsömmen. Om det skall vara broderier ovanpå tyllen sys dessa med förststygn (såvida ej annat anges), men stick inte ner i det underliggande tyget. Vänd till avigsidan och klipp försiktigt bort tyget under tyllen utan att skada denna.

